


# Monitoring

Über den Menüpunkt **Monitoring** können Sie Module anlegen, die verschiedene Arten von Schaltern enthalten. Schalter können den Status eines Geräts anzeigen oder es auf Knopfdruck steuern.



## Plus-Symbol für Module

Um ein neues Modul anzulegen:

1. Drücken Sie auf das Plus-Symbol.

2. Wählen Sie anschließend einen *Standort* für das Modul aus. Module sind nur für den aktuellen Standort sichtbar.
3. Geben Sie eine aussagekräftige *Bezeichnung* ein.
4. Drücken Sie auf *Speichern*.

# Plus-Symbol für Schalter

Um einen neuen Schalter für ein Modul anzulegen:

1. Drücken Sie auf das Plus-Symbol innerhalb des Moduls.
2. Wählen Sie, welchen Typ Schalter Sie anlegen wollen (*Status*, *Steuerung*, *Hybrid*).
3. Geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung ein.
4. Wählen Sie das Gerät, das durch den Schalter abgebildet werden soll, und legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest.

## Schalterttypen

### Status

Ein Schalter des Typs *Status* kann bis zu vier verschiedene Zustände des betreffenden Geräts abbilden.

- *Offset*: Wählen Sie die Stelle im Buchungssatz, die auf den Status geprüft werden soll.
- *Buchungsart*: Wählen Sie die Buchungsart aus, die den Status definieren soll.
- *StatusA bis StatusD*: Geben Sie den erforderlichen Wert für jeden Status ein. Über die Schaltflächen *Hochladen* können Sie für jeden Status ein eigenes Bild hinterlegen.

Drücken Sie auf *Speichern*, um die Eingaben zu übernehmen.

### Steuerung

Mit einem Schalter des Typs *Steuerung* können Sie ein Gerät steuern.

- *BPA9*: Geben Sie die Daten ein, die beim Drücken des Schalters an das Gerät gesendet werden sollen.
- Schaltflächen *Hochladen*: Laden Sie ein geeignetes Bild für den Schalter hoch.

Drücken Sie auf *Speichern*, um die Eingaben zu übernehmen.

### Hybrid

Ein Schalter des Typs *Hybrid* kann sowohl steuern, als auch bis zu vier Status anzeigen.

- *BPA9*: Geben Sie die Daten ein, die beim Drücken des Schalters an das Gerät gesendet werden sollen.
- *Offset*: Wählen Sie die Stelle im Buchungssatz, die auf den Status geprüft werden soll.
- *Buchungsart*: Wählen Sie die Buchungsart aus, die den Status definieren soll.
- *StatusA bis StatusD*: Geben Sie den erforderlichen Wert für jeden Status ein. Über die Schaltflächen *Hochladen* können Sie für jeden Status ein eigenes Bild hinterlegen.

Drücken Sie auf *Speichern*, um die Eingaben zu übernehmen.

# Modul/Schalter löschen oder ändern

Rechtsklicken Sie auf einen Schalter oder in ein Modul und wählen Sie *Löschen* oder *Ändern*.

---

Revision #3

Created 26 November 2024 16:40:28 by DRAKOS

Updated 21 February 2025 12:33:05 by Jochen Dornheim